

INSTALAÇÃO ROTINAS ARTSOFT MOBILE

1 - REQUISITOS:

1.1 PDA:

- Resolução 240x320
- Framework compact edition 3.5
- SQL CE compact Edition
- se a framework precisar de mais alguma coisa, instalar.
- copiar os ficheiros abaixo para o cartão de memória ou para o próprio dispositivo
 - TI_PDA_PreVenda_Installer.CAB - rotina de pré/auto venda
 - TIPDAInventario.CAB - rotina de inventariação
 - TIPDAREcolha.CAB - rotina de recolha / picking
- Comunicação entre PC e PDA via IP, com resolução de nomes ou sem resolução de nomes (verificar através de ping)
- porta 2605 desbloqueada na Firewall (ou outra porta que esteja indicada no CFG)

1.2 - ARTSOFT

- Fazer download da pasta dos serviços da página:
 - artexec.dll
 - ArtExecSvc.exe ou artexecTry.exe
 - TextCript.exe (para criar a password):
 - XMLServerMin.Dll
 - ArtXMLPreAutoVenda.Dll - se estiver a instalar a rotina de pré/autovenda
- copiar o ficheiro PDA_Interface.Dll para a directoria ArtSOFT - se estiver a instalar a rotina de recolha e inventariação
- colocar o serviço a funcionar, criando um CFG com as características indicadas no ponto 2

1.3 - ROUTER WIRELESS

Configurar IP fixo ou dinâmico, de forma a que se consiga fazer um ping do PDA para o servidor e vice versa.

2 - FICHEIRO PREVENDA.CFG

Deve criar o ficheiro Cfg, e colocá-lo junto dos ficheiros indicados no ponto 1.2. O ficheiro pode ter qualquer nome, desde que a extensão seja CFG, e tenha os grupos definidos abaixo.
Deve ser criado um ficheiro .CFG para cada PDA.

[CONFIG]

PathDB=C:\ARTSOFT\FICH

'path da base de dados do artsoft

Company=DEMO

'nome da empresa no ArtSOFT

License=Licença TI

'licença fornecida pela TI

PathDLL=C:\ARTSOFT\ArtSOFT\ArtSOFTServicos\Servicos

'path onde estão os dlls do serviço

Notify=1;2;3

'utilizadores a notificar no ArtSOFT pelas notificações normais

NotifMail=1;2

'utilizadores a notificar por mail. É necessário ter o serviço de mail a funcionar

NotifSMS=1

'utilizadores a notificar por SMS. É necessário ter o serviço de SMS a funcionar

PathLog=C:\ARTSOFT\PDA.LOG

'path e nome do ficheiro de log a ser criado pelo serviço

Plugins=XMLServerMin.dll

'nome do plugin que tem de ser carregado. Neste caso o nome é XMLServerMin.dll

Year=2010

'ano que deve ser aberto na base de dados. Se não for preenchido é o ano da data de sistema

[XMLSERVER]

Notify =1

XMLPort =2605

'porta a utilizar para as comunicações. Por definição utiliza-se a 2605, mas pode ser utilizada outra.

TimeOut =30

'tempo de timeout para a comunicação

XmlIdent =-1

XMLHeader=<?xml version="1.0" encoding="windows-1252" ?>

ServerNm =www.artsoft.pt

'os 3 parametros acima são colocados por omissão.

LibsPath = C:\ARTSOFT\ArtSOFT\ArtSOFTServicos

' path das dlls onde está instalado o serviço

ListaDLL =ArtXMLPreAutoVenda; ArtDB_Aex

'lista dos dlls carregados no serviço

'HostsList=10.1.1.132

;tem de ter o IP do PDA, para restringir comunicação de IP. Se não estiver preenchido, todos os IPs serão permitidos para comunicação

UsersList=PDA:1uwtE41Ymi3p

; tem de definir o user name e password igual à que é colocada no PDA. A password tem de ser colocada encriptada. Para isso tem de se usar o utilitário TextCrip.exe

Nota: no PDA a password não deve ser colocada encriptada

3 - INSTALAÇÃO

3.1 - PDA

Deve instalar os ficheiros com a extensão CAB indicados no ponto 1.1. Apenas deve instalar aquele(s) que irá utilizar.

3.2 ArtSOFT

Instalação do serviço no PC ou servidor. Para instalação consulte o documento de instalação ArtExec-Manual.Pdf.

4 - CONFIGURAÇÃO

Para efectuar a configuração do PDA, deverá ler o documento

QuickStart_AutoVenda_Utilização_Configuração.pdf, disponível na nossa página.

5 - FAQ'S

5.1 Não estou a conseguir importar os artigos.

R: O ArtSOFT vai ver qual a data da ultima actualização, e só vai enviar os artigos alterados após a data da ultima sincronização. Deve alterar a data da última sincronização, para que os artigos sejam todos importados.

5.2 - Não estou a conseguir importar os terceiros.

R: O problema pode estar a nível dos números de telefone, que não estão no formato normal. Devem ser corrigidos.

5.3 - O serviço está a dar erro ao iniciar.

R: Deve consultar as FAQ's constantes do documento ArtExec-Manual.Pdf, as causas estão descritas lá. O ficheiro pda.log também terá informação adicional.



5.4 - Ao entrar no ArtSOFT Mobile, depois de ter apagado a base de dados, não consigo passar do splash screen.

R: Deve ir à directoria onde o programa está instalado e apagar a directoria. Depois disso, deve ir ao painel de controlo e desinstalar o programa.