



ARTSOFT
BUSINESS SOFTWARE

INTRASTAT

8.42

ÍNDICE

A QUEM SE DIRIGE?	3
CARATERIZAÇÃO DO MÓDULO	3
CONFIGURAÇÃO	3
1. GERAIS	3
1.1 TABELA DE PAÍSES	3
1.2 TABELA DE INTRASTAT	5
1.2.1 REGIÕES	5
1.2.2 PORTOS E AEROPORTOS	6
1.2.3 NATUREZA DE TRANSAÇÃO	7
1.2.4 NOMENCLATURA COMBINADA	8
2. EMPRESA	9
2.1 FICHA DA EMPRESA	9
2.2 TABELA DE CONDIÇÕES DE ENTREGA	10
2.3 TABELAS DE ARTIGOS	11
2.4 TABELAS DE TERCEIROS	13
3. FICHA DE TERCEIRO	15
4. CONFIGURAÇÃO DE CDU	16
5. FICHA DE ARTIGO	17
6. CONFIGURAÇÃO DE DOCUMENTOS	18
UTILIZAÇÃO NO ARTSOFT	20
ATUALIZAÇÃO INTRASTAT	26
ALTERAÇÕES	28

A QUEM SE DIRIGE?

A todas as empresas que intervenham na transação de bens entre os Estados-membros, abrangidas pelo IVA e que ultrapassem os valores dos limiares estatísticos de assimilação.

O INE (Instituto Nacional de Estatística) fixa anualmente os limiares estatísticos de assimilação, por fluxo, pelos quais são definidas as obrigações dos responsáveis pelo fornecimento da informação.

Benefícios para a empresa: através desta ferramenta é possível gerar de uma forma automática o ficheiro Intrastat em suporte magnético, respondendo de forma simples às exigências do INE.

CARATERIZAÇÃO DO MÓDULO

Este módulo do ARTSOFT possibilita, após a configuração de algumas tabelas, a geração do ficheiro Intrastat em suporte magnético.

CONFIGURAÇÃO

As tabelas necessárias à elaboração correta do IntraStat dividem-se em 5 grupos: gerais, da empresa, documentos, artigos e terceiros.

1. GERAIS


As tabelas gerais necessárias a esta configuração são as de Países e de Intrastat.

1.1 TABELA DE PAÍSES

A tabela de países pode ser acedida através da opção de menu ‘Países’ que se encontra disponível a partir da opção ‘Tabelas Gerais’ do menu ‘Configurações’.



Tabela de Países




Aj Cód.	País	Nome País	Abrev.	Moeda	Comunidade
0	PT	Portugal	EUR	Euro	Portugal
2	ES	Espanha	EUR	Euro	União Europeia
3	FR	França	EUR	Euro	União Europeia
4	DE	Alemanha	EUR	Euro	União Europeia
5	BE	Bélgica	EUR	Euro	União Europeia
6	GB	Reino Unido	GBP	Libra	União Europeia
7	IE	Irlanda	EUR	Euro	União Europeia
8	IT	Itália	EUR	Euro	União Europeia
9	AT	Áustria	EUR	Euro	União Europeia
10	DK	Dinamarca	DKK	Coroa dinamarq	União Europeia
11	FI	Finlândia	EUR	Euro	União Europeia
12	GR	Grécia	EUR	Euro	União Europeia
13	NL	Holanda	EUR	Euro	União Europeia
14	LU	Luxemburgo	EUR	Euro	União Europeia
15	SE	Suécia	SEK	Coroa sueca	União Europeia
16	CV	Cabo Verde	CVE	Escudo	P.A.L.O.P.
17	GW	Guiné Bissau	GNF	Peso	P.A.L.O.P.
18	ST	São Tomé e Príncipe	STD	Dobra	P.A.L.O.P.
19	AO	Angola	AOA	Kwanza	P.A.L.O.P.
20	MZ	Moçambique	MZN	Metical	P.A.L.O.P.

Imagen 1 - Tabela de Países

Faça duplo clique sobre os diferentes países de forma a certificar-se que cada país tem a indicação do código Instrastat correspondente.

Alterar País



País			
Código:	<input type="text" value="2"/>	Imposto:	<input type="text" value="IVA"/>
Nome do País:	<input type="text" value="Espanha"/>	Abreviatura do País:	<input type="text" value="ES"/>
Comunidade:	<input type="text" value="União Europeia"/>	Indicativo do telefone:	<input type="text" value="34"/>
Código ISO:	<input type="text" value="724 Spain"/>	Cód. Integração:	<input type="text" value="72"/>
Moeda			
Moeda:	<input type="text" value="Euro"/>	Abreviatura da Moeda:	<input type="text" value="EUR"/>
Moeda Divisionária:	<input type="text" value="Cêntimos"/>	Decimais:	<input type="text" value="2"/>
Moeda no Plural:	<input type="text" value="Euros"/>	Visualizar valores nesta moeda <input type="checkbox"/>	
Códigos de País das diferentes entidades			
Instrastat:	<input type="text" value="ES"/>	Quadro Pessoal:	<input type="text" value="0"/>
IVA:	<input type="text" value=""/>	Gravar Cancelar	


Imagen 2 - Alterar País

1.2 TABELA DE INTRASTAT

A tabela de configuração de Intrastat pode ser acedida através da opção de menu ‘Configurações -> Tabelas Gerais -> Intrastat’. Esta opção de menu dá acesso a quatro tabelas distintas que podem ser acedidas selecionando a respetiva pasta.

1.2.1 REGIÕES

Corresponde às regiões de origem (exportação) / destino (importação) dos produtos vendidos.



The screenshot shows a software window titled 'Configuração de Intrastat'. On the left, there is a sidebar with a tree view containing the following nodes:

- Intrastat
 - Regiões (selected)
 - Portos e Aeroportos
 - Natureza de transação
 - Nomenclatura combinada

The main area is titled 'Regiões' and contains a table with two columns: 'Código da Região' and 'Nome da Região'. The table lists 33 regions, each with a unique code and name:

Código da Região	Nome da Região
10	Minho-Lima
11	Cávado
30	Oeste
34	Lezíria do Tejo
35	Área Metropolitana de Lisboa
36	Médio Tejo
40	Alentejo Litoral
43	Baixo Alentejo
44	Alto Alentejo
45	Alentejo Central
50	Algarve
60	Região Autónoma dos Açores
70	Região Autónoma da Madeira
80	Ave
81	Área Metropolitana do Porto
82	Tâmega e Sousa
83	Alto Tâmega
84	Douro
85	Terras de Trás-os-Montes
90	Região de Aveiro
91	Região de Coimbra
92	Região de Leiria
93	Viseu-Dão-Lafões

Imagen 3 - Configuração de Intrastat - Regiões

1.2.2 PORTOS E AEROPORTOS

Corresponde à localização dos portos e aeroportos existentes no país.

Configuração de Instrat			
Portos e Aeroportos			
	Número	Código de Porto/Aeroporto	Nome
	1	PCA	Aveiro
	2	PCF	Figueira da Foz
	3	PCL	Lisboa
	4	PCN	Sines
	5	PCP	Portimão
	6	PCR	Faro
	7	PCS	Setúbal
	8	PCV	Viana do Castelo
	9	PCX	Leixões
	10	PMF	Funchal
	11	PMS	Porto Santo
	12	PZA	Angra do Heroísmo
	13	PZH	Horta
	14	PZP	Ponta Delgada
	15	PZS	Santa Maria
	16	PZV	Praia da Vitória
	17	PCO	Outros (do Continente)
	18	PZO	Outros (dos Açores)
	19	PMO	Outros (da Madeira)
	20	PMC	Caniçal
	101	ACF	Faro
	102	ACL	Lisboa
	103	ACP	Porto

Imagen 4 - Configuração de Instrat - Portos e Aeroportos

1.2.3 NATUREZA DE TRANSAÇÃO

Corresponde às naturezas de transação associadas a cada tipo de documento.

Imagem 5 - Configuração de Intrastat - Natureza de transação

1.2.4 NOMENCLATURA COMBINADA

Corresponde à classificação dos artigos.

Configuração de Intrastat		
Nomenclatura combinada		
	Código Intrastat	Descrição
	01012100	Cavalos reprodutores de raça pura
	01012910	Cavalos não reprodutores de raça pura, para abate
	01012990	Cavalos, vivos, não reprodutores de raça pura (exceto para abate)
	01013000	Asininhos vivos não reprodutores de raça pura
	01019000	Muares vivos não reprodutores de raça pura
	01022110	Novilhas das espécies domésticas, reprodutoras de raça pura (bovinos fêmea...)
	01022130	Vacas das espécies domésticas reprodutoras de raça pura
	01022190	Bovinos da espécie doméstica reprodutoras de raça pura (exceto novilhas e v...
	01022905	Bovinos dos subgéneros Bibos ou Poephagus
	01022910	Bovinos das espécies domésticas, vivos, não reprodutores de raça pura , de ...
	01022921	Bovinos das espécies domésticas, não reprodutores de raça pura, para abate...
	01022929	Bovinos das espécies domésticas vivos, não reprodutores de raça pura, de p...
	01022941	Bovinos das espécies domésticas, não reprodutores de raça pura, para abate...
	01022949	Bovinos das espécies domésticas vivos, não reprodutores de raça pura, de p...
	01022951	Novilhas das espécies domésticas, não reprodutoras de raça pura (bovinos fê...
	01022959	Novilhas das espécies domésticas, vivas, não reprodutoras de raça pura (bov...
	01022961	Vacas das espécies domésticas, não reprodutoras de raça pura, para abate, ...
	01022969	Vacas das espécies domésticas, não reprodutoras de raça pura, de peso > 3...
	01022991	Bovinos das espécies domésticas, não reprodutoras de raça pura, para abate...
	01022999	Bovinos das espécies domésticos, vivos, não reprodutoras de raça pura , de ...
	01023100	Búfalos reprodutores de raça pura
	01023910	Búfalos das espécies domésticas, vivos (exceto reprodutores de raça pura)
	01023990	Búfalos vivos (exceto reprodutores de raça pura e das espécies domésticas)

Imagen 6 - Configuração de Intrastat - Nomenclatura combinada

Nomenclatura Combinada

Código:	01012100
Descrição:	Cavalos reprodutores de raça pura
Código Unidade:	PCE
Unidades Suplementares:	p/st
Fator:	1.00
<input type="checkbox"/> Livre de Massa Líquida	
<input type="button" value="Guardar"/> <input type="button" value="Cancelar"/>	

Imagen 7 - Nomenclatura combinada

Para cada nomenclatura existem algumas características que já se encontram preenchidas e que obedecem às especificações do INE.

Esta tabela é atualizada todos os anos pelo INE podendo existir alterações, de um ano para o outro, ao nível dos códigos de artigo.

2. EMPRESA

2.1 FICHA DA EMPRESA

No menu de ‘Configuração da Empresa’, na pasta ‘Dados da Empresa’, em ‘Intrastat’ deverão ser colocados os parâmetros necessários ao correto funcionamento desta funcionalidade. A informação referente ao e-mail é de preenchimento obrigatório e deve estar de acordo com os e-mails confirmados pelo INE.



Rua I, nº1, Lote 25, 1º Andar
 Pólo Tecnológico de Lisboa, Telheiras
 1600-546 Lisboa
 Portugal

T.: +351 21 710 72 20
 F.: +351 21 710 72 39
 tecnologia@artsoft.pt
www.artsoft.pt

Terá de ter em atenção que apenas deve ser preenchido o NIF do responsável pelo envio quando não é a própria empresa a enviar o ficheiro (por exemplo, uma empresa de pequena dimensão em que a prestação deste serviço é efetuada por terceiros).





Imagen 8 - Configuração da Empresa - Intrastat

2.2 TABELA DE CONDIÇÕES DE ENTREGA

A tabela de condições de entrega pode ser acedida através da opção de menu ‘Configurações -> Tabelas de Gestão Comercial -> Documentos -> Condições Entrega - Intrastat’.





Nº	Código Instrat	Incoterms CCI/CEE Genebra	% C.Compra	% C.Venda
1	XXX	Condições de entrega diferentes	0.00	0.00
2	CFR	Custo e frete (C&F)	0.00	0.00
3	CIF	Custo, seguro, frete	0.00	0.00
4	DDU	Entrega direitos não pagos	0.00	0.00
5	DDP	Entrega direitos pagos	0.00	0.00
6	DAF	Entrega na fronteira	0.00	0.00
7	DEQ	Entrega no cais	0.00	0.00
8	DES	Entrega no navio ("ex ship")	0.00	0.00
9	FOB	Franco a bordo	0.00	0.00
10	FAS	Franco ao longo do navio	0.00	0.00
11	FCA	Franco transportador	0.00	0.00
12	EXW	Na fábrica	0.00	0.00
13	CPT	Transporte pago até a	0.00	0.00
14	CIP	Transporte pago, incluindo se...	0.00	0.00
15	DAT	Entrega no terminal	0.00	0.00
16	DAP	Entrega no local	0.00	0.00

Imagen 9 - Condições de entrega

Nas colunas ‘%Custo Compra’ e ‘%Custo Venda’ devem ser colocados os valores percentuais correspondentes aos valores estatísticos (para mais esclarecimentos deverá consultar o site do INE referente ao Intrastat).

2.3 TABELAS DE ARTIGOS

As tabelas de artigos estão disponíveis a partir da opção de menu ‘Configurações -> Tabelas da Gestão Comercial -> Artigos’.

Inicialmente deverá configurar as ‘Unidades de Movimentação’. Dependendo da unidade de medida associada ao artigo deve ser colocado o fator de conversão para o Intrastat (por exemplo, se o artigo for vendido à Tonelada, mas para efeitos de Intrastat apenas interessa obter as vendas em Quilogramas, deve colocar 1000 na coluna ‘Fator I.S.’).



Artigos

Unidades de Movimentação			
Nº	Abreviatura da Unidade	Unidade	Fator I.S.
1	Un	Unidade	
2	Cx	Caixa	
3	Kg	Quilo	
4	CCT	Capacidade de carga útil em toneladas métricas...	ct/l
5	CEN	100 unidades	100 p/st
6	CTM	Números de quilates (1 quilate métrico = 2*10-4...	c/k
7	GFJ	Grama isótopos cindíveis	gi F / S
8	GRM	Grama	g
9	GTO	Arqueação bruta	GT
10	KCC	Quilograma de cloreto de colina	kgC5H14Cl...
11	KHO	Quilograma de peróxido de hidrogénio	kg H2O2
12	KLT	1 000 Litros	1 000 l
13	KMA	Quilograma de metilamina	kg met.am.
14	KNE	Quilograma peso líquido escorrido	kg/net eda
15	KNI	Quilograma de azoto	kg N
16	KPH	Quilograma de hidróxido de potássio (potassa c...	kg KOH
17	KPO	Quilograma de óxido de potássio	kg K2O
18	KPP	Quilograma de pentóxido de difósforo	kg P2O5
19	KSD	Quilograma de matéria seca a 90%	kg 90 % sdt
20	KSH	Quilograma de hidróxido de sódio (soda cáustica)	kg NaOH
21	KUR	Quilograma de Urânia	kg U
22	LPA	Litro de álcool puro (100%)	l alc. 100 %

Imagen 10 - Unidades de Movimentação

De seguida, deverá selecionar as ‘Infraestrutura/Armazéns’ de forma a associar a região ao armazém.

Artigos

Infraestrutura/Armazém								
Nº	Nome	Filial	Reg./IS	Entradas	Saídas	E. Fiscal	Inv. P.	Control...
1	Lisboa	0	Região do sistema IntraStat	Continente	Sim	Sim	Não	
2	Porto	0	13	E060	S060	Continente	Sim	Não
3	Coimbra	0	21	E060	S060	Continente	Não	Não
4	Faro	0	50	E060	S060	Continente	Sim	Não

Imagen 11 - Infraestrutura/Armazém

Na janela ‘Edição do Armazém’, no campo ‘Região Intrastat’, pode premir a tecla ‘+’ para aceder às regiões existentes no ponto 1.2.1.





Imagen 12 - Armazém - Região Intrastat (no exemplo Lisboa - 35)

2.4 TABELAS DE TERCEIROS

As tabelas de terceiros podem ser acedidas através da opção de menu ‘Configurações -> Tabelas de Gestão Comercial -> Terceiros’.

Selecione o separador ‘Diversos’ de forma a aceder à tabela ‘Modos Expedição’ e a associar o código Instrastat a cada um dos modos de expedição utilizados pela empresa.



Cód...	Nome do Modo de Expedição	Código Instrastat	Matrícula
1	Nossa viatura	Transporte rodoviário	
2	Viatura do Cliente	Transporte marítimo	
3	Transportadora Terrestre	Transporte ferroviário	
4	Navio	Transporte rodoviário	
5	Comboio	Transporte aéreo	
6	Correios	Remessa postal	
		Instalações de transporte fixas	
		Transporte por via navegável interior	
		Propulsão própria	

Imagen 13 - Terceiros - Modos de Expedição

3. FICHA DE TERCEIRO

No ‘Registo de Terceiro’ deve ser colocado no campo ‘Condição de Entrega Instrastat’ (parametrizado no ponto 2.2) os custos que o ARTSOFT irá assumir relativamente ao Cliente / Fornecedor (colocar em cada um dos separadores respetivos).

Se esta opção não for preenchida será utilizado o valor indicado na ficha da empresa, ou, em alternativa, o valor colocado manualmente no documento.




Imagen 14 - Ficha de Terceiro - C.Ent. Intrastat

<input type="checkbox"/> Outros	
<input checked="" type="checkbox"/> Modo de Expedição	
<input checked="" type="checkbox"/> Condição de entrega	
Número	12
Descrição	EXW - Na fábrica
NIF responsável	X
Path de exportação	

Imagen 15 - Configuração da empresa - Condição de entrega



4. CONFIGURAÇÃO DE CDU

Nos documentos de entrada passou a ser necessário referir qual o país de origem / produção da mercadoria. Se o fornecedor for o produtor é assumido o país de origem do fornecedor. Nos casos em que o fornecedor não é o produtor, deve-se indicar no campo ‘INTRASTAT’ o código Intrastat do país ou o código ISO do país de origem.




Imagen 16: Tabela de países

Atenção que, devido a esta alteração, a tabela de países deve estar corretamente preenchida, pois não serão só validados os prefixos da comunidade europeia, mas também de países terceiros.

A configuração do documento deverá ser parametrizada através do menu de acesso ‘Configurações -> Tabelas da G. Comercial -> Documentos -> Documentos e encomendas’. No separador ‘diversos’, opção configuração de campos para o documento, nas linhas de lançamento deve ser escolhida a opção Intrastat.






Imagen 17: Configuração da tabela INTRASTAT por lançamento.

5. FICHA DE ARTIGO

No ‘**Registo de Artigo**’, separador ‘Geral’, grupo ‘Diversos’, no campo ‘Campos Auxiliares’ deve associar na opção “Documentos” a tabela de CDU e se o artigo movimentar lotes deverá parametrizar e associar a tabela nas “Agregações”.

E ainda no campo ‘Intrastat’ terá que ser colocado o código da nomenclatura do artigo (artigo pautal). No campo ‘Classific. Intrastat’ pode utilizar a tecla ‘+’ para aceder à tabela de nomenclaturas configurada no ponto 1.2.4.




Imagen 18 - Registo de Artigo - Classificação Intrastat

6. CONFIGURAÇÃO DE DOCUMENTOS

Selecione a opção de menu ‘Configurações -> Tabelas Gestão Comercial -> Documentos -> Documentos e Encomendas’.

Os documentos relativos a transmissões intracomunitárias devem ser classificados consoante a natureza da transação, devendo ser especificada uma série por cada natureza de transação.

No separador ‘Definição’ terá que selecionar a ‘Natureza de transação’ de acordo com a configuração efetuada no ponto 1.2.3.




Imagen 19 - Configuração documentos - Natureza transação

UTILIZAÇÃO NO ARTSOFT

De forma a garantir o correto funcionamento e envio de ficheiros ao nível do ARTSOFT, sugerimos a consulta dos manuais operacionais disponibilizados pelo INE, bem como as instruções relativas ao envio de ficheiros.

Iniciamos o processo por emitir um documento de entrada, sendo esta a série de documentos configurada de acordo com as especificações apresentadas no ponto 6. Depois de inicializar a série, deverá preencher o cabeçalho do documento de acordo com os dados da figura abaixo, tendo em atenção que terá que utilizar um fornecedor que esteja de acordo com a configuração estabelecida no ponto 3.




Imagen 20 - Faturas Fornecedor - Cabeçalho

No separador ‘Intrastat’, poderá visualizar as condições de entrega configuradas no registo do terceiro, sendo que estas podem ser alteradas no documento, e ainda associar a localização do ‘Porto/Aeroporto’.




Imagen 21 - Fatura de Fornecedor - detalhes IntraStat

Nos lançamentos, adicione, por exemplo, 100 unidades de um artigo configurado anteriormente com a classificação Intrastat e introduza o código Intrastat do país de origem do artigo.




Imagen 22 - Identificação do país de origem no lançamento do artigo

Posteriormente à finalização do documento poderá aceder novamente a esta informação, através da opção ‘Intrastat-Entrega’, disponível na barra de ferramentas, ícone de ‘Informações do documento’.



Imagen 23 - Opção Intrastat-Entrega




Imagen 24 - Editar Intrastat

De seguida, terá de selecionar a opção de menu ‘**Gestão Comercial -> Documentos -> Instrastat**’ onde tem acesso às várias declarações, com indicação dos meses enviados e tipo de declarações enviadas.




Imagen 25 - IntraStat Declarações

Prima o botão ‘**Nova**’ para gerar uma nova declaração, indicando de seguida o mês a que diz respeito. De seguida prima ‘**Gerar**’.




Imagen 26 - Gerar Novo Ficheiro

Após gerar esta declaração, selecionando-a, tem acesso a um conjunto de novas funcionalidades, tais como: ‘Anular’, ‘Corrigir’, ‘Eliminar’, ‘Weblinq’ e ‘Validar NC8’.

Imagen 27 - Gerar Ficheiro

- A opção ‘Anular’ é utilizada para gerar um ficheiro de anulação, relativamente a uma declaração já enviada. Este ficheiro também terá de ser enviado para o INE;

Gerar ficheiro

Mês: Março

Tipo: Anulação

Log de conferência

Gerar **Cancelar**

Imagen 28 - Anulação de Ficheiro

- A opção ‘Corrigir’ é utilizada para gerar um novo ficheiro, a enviar para o INE, com o intuito de substituir a declaração enviada anteriormente.




Imagen 29 - Correção de Ficheiro

A figura seguinte mostra uma situação de correção de uma declaração, poderá observar que é gerada uma nova declaração (ficheiro) que deverá ser enviada para o INE, com o intuito de proceder à substituição da anterior;



Envio	Nr.Declaração	Dt.Referência	Data envio	Corrigido por	Corrigé	Importação Tp.Declaração	Exportação Tp.Declaração
2018001	1		01-03-2018	2018002	0	Nova	Ausência
2018002	2		01-03-2018		0	2018001	Correção

Imagen 30 - Declaração Corrigida

- A opção ‘Eliminar’ só se encontra disponível para declarações não enviadas e visa eliminar uma declaração e respetivo ficheiro;
- A opção ‘Weblinq’ ativa uma mensagem de confirmação de upload do ficheiro Weblinq e, simultaneamente, copia o caminho e o nome do ficheiro para o clipboard do computador (o ficheiro é gerado na diretoria da empresa, em ARQUIVO\INE). Também é aberta a página de Internet webinq.ine.pt se confirmar o upload do ficheiro Weblinq, para que o utilizador introduza o seu código de aderente e respetiva password;




Imagen 31 - Ficheiro Weblinq

- A opção ‘Validar NC8’ permite validar os códigos NC8 da declaração de IntraStat em que se está posicionado. A validação pode ser feita por artigos ou por documentos, sendo visualizada uma mensagem de confirmação da conferência e, em caso de existência de erros, é gerado um relatório.




Imagen 32 - Validar ficheiro WebInq

ATUALIZAÇÃO INTRASTAT

Quando a entrega do Intrastat sofre alterações a nível de nomenclatura combinada, esta deve ser atualizada, importando a nomenclatura combinada atualizada.

Os ficheiros NC8.txt e NC8_Equ.txt (que são fornecidos para *download*) devem ser copiados para a diretoria ASCII, mencionada na instalação do ARTSOFT.

Após realizar essa cópia, deverá aceder à opção ‘Configurações -> Tabelas Gerais -> Intrastat’.




Imagen 33- Configuração de Tabelas Gerais Intrastat



De seguida, deverá posicionar-se na pasta “Nomenclatura combinada” de modo a realizar a importação dos ficheiros colocados na diretoria ASCII. Na barra de ferramentas está disponível o botão “Importar INE” que permite a importação direta dos dados do ficheiro do INE e se clicar no botão irá surgir a janela de importação.




Imagen 34 - Importação INE

No caso em que existem nomenclaturas que podem ter sido desdobradas, o ARTSOFT limpa o campo da nomenclatura na ficha do artigo e gera um Log File na diretoria ASCII com o nome NC8_EQU.LOG (ver imagem).




Imagen 36 - Gerar Ficheiro LOG

Nestes casos, deverá ir à ficha de artigo e preencher com a nova nomenclatura.

ALTERAÇÕES

Numero	Data	Descrição	Responsável
1	24-09-2015	Versão original	Marco Simão
2	08-02-2019	Revisão	Ileana Hritiu